





PRIMUL AJUTOR IN CAZUL PLAGILOR






PRINCIPII GENERALE


- toaleta, explorarea și sutura plăgilor nu se efectuează în prespital, aici doar hemostaza provizorie și acoperirea plăgii cu pansament steril
 - corpii străini profunzi nu se extrag decât în sala de operație. În prespital → fixare
 - secțiunile recente de membre pot beneficia de șansa de replantare
 - toți pacienții cu plăgi chiar nesemnificative ca gravitate vor fi îndrumați la spital pentru seroprofilaxia antitetanică
- 
- 

PLĂGILE TORACICE SUFLANTE


- Sunt plăgi penetrante toracice
- Dacă dimensiunea plăgii e $> 2/3$ din diametrul traheei → tulburări grave
- Situația clinică - pneumotorax deschis
- Clinic se manifestă prin traumatopnee
- Prim ajutor – acoperirea plăgii + +/- exuflație + apelare urgent ajutor calificat


PLĂGILE CU AFECTARE VASCULARĂ

- Agentul vulnerant a secționat complet sau incomplet un vas sanghin
- Rezultat clinic  hemoragie externă (a., v)
hematom
ischemie acută
- Situația este o urgență extremă
- Pacientul poate fi frecvent în stare de șoc




PRIM AJUTOR

- 
- Controlul digital al sursei de sângerare – în hemoragii arteriale mari
 - Pansamentul compresiv – hemoragii difuze
 - Garou – aplicat deasupra plăgii – arteră
-- aplicat sub plagă – venă
 - Poziție Trendelenburg – pacient în șoc
- 



EVISCERAȚIILE

- Plăgi penetrante prin care un viscer mobil, (abdominal de obicei, dar nu numai), se exteriorizează prin plagă
 - Pacientul poate fi în stare de șoc
 - Situația este de mare gravitate
 - Prim ajutor – se acoperă plaga cu pansament steril
 - Nu se reintroduce viscerul în abdomen
- 






ARSURILE

- Leziuni produse prin căldură
 - Pot fi termice, chimice, electrice
 - Leziuni cauzatoare de șoc grav
 - Leziuni tridimensionale – suprafață și profunzime
 - Suprafața – regula lui 9 – regula Wallace, modificată pentru copil
 - Profunzimea – 4 grade
- 

REGULA WALLACE

Arsurile parcelare,
cu suprafețe mici
se măsoară cu
suprafața palmei
pacientului care
are cca. 1% din
suprafața totală a
corpului





PRIM AJUTOR

- 
- Răcirea leziunii de arsură – regula lui 10 – până la dispariția durerii


Apă la 10 grd

De la o distanță de 10 cm


Sub un unghi de 10 grd.


Timp de 10 min.

- 
- Diluarea substanței caustice – spălare abundentă cu apă
 - Acoperire cu pansament curat
 - Nu se aplică creme pe plagă



SECȚIUNILE DE MEMBRE

- 
- Situații de extremă urgență în care un membru sau segment de membru a fost secționat
 - Cauzatoare de șoc grav hemoragic și algic
 - Dacă secțiunea este „curată”, regulată, fără zdrobiri, există posibilitate de replantare în centre de reconstrucție
 - Replantarea este posibilă doar sub 6 ore de la producerea amputației
- 



SECȚIUNILE DE MEMBRE – PRIMUL AJUTOR

- Vizează **stabilizarea funcțiilor vitale**, concomitent cu valorificarea maximală a fiecărei secunde
 - Pentru **bontul de amputație** – compresiune, pansament compresiv curat
 - Pentru **segmentul amputat** – acoperirea suprafeței secționate cu pansament curat, apoi se plasează în pungă de plastic curată ce se ține în gheață (gheața nu trebuie să vină în contact direct cu țesuturile)
- 